

E-Mail Konto in Win-CASA ab Version 2009 konfigurieren

Klicken Sie das Register Verwaltung und den Schalter „Verwalter“. Die Verwalterliste wird eingeblendet. Doppelklicken Sie den gewünschten Verwalter. Im Register „Verwalter“ geben Sie im Feld E-Mail zuerst die eigene E-Mail Adresse ein.

Klicken Sie danach das Register „E-Mail Konto konfigurieren“.

Stammdaten Verwalter

Speichern Abbruch

Verwalter Bank, Ust.-ID, Re-Nr. EMail Konto konfigurieren Internet Fax Server konfigurieren

E-Mails direkt über einen E-Mail-Server versenden

Server-Adresse zum EMail versenden (SMTP): smtp.web.de Port (Standard: 25): 25

Anmeldung an den Server: Mit Anmeldung Test EMail versenden

Benutzername: h.mustermann@web.de

Passwort: xxxxxxxx

Microsoft Outlook verwenden (Standard-Konto, siehe Systemsteuerung-E-Mail oder Outlook-Extras-E-Mail-Konten)

Microsoft Outlook starten, nachdem E-Mails mit Win-CASA erzeugt wurden

Aus Sicherheitsgründen darf kein fremdes Programm E-Mails automatisch über Outlook versenden. Die von Win-CASA generierten E-Mails werden in den Postausgang von Outlook abgelegt. Starten Sie Outlook und klicken Sie "Senden/Empfangen", um die Win-CASA E-Mails zu versenden.

Hinweis: Microsoft Outlook muss auf diesem PC installiert sein. Outlook Express kann nicht verwendet werden, da eine externe E-Mail Schnittstelle nicht von Outlook Express unterstützt wird.

Grundsätzlich können Sie E-Mails direkt aus Win-CASA heraus zu Ihrem Postausgangsserver versenden oder ein bestehendes Outlook Konto verwenden.

Wenn Sie nicht Outlook zum E-Mail senden und empfangen verwenden, klicken Sie die erste Option an.

1. E-Mails direkt über einen E-Mail-Server versenden (SMTP)

Unabhängig davon, ob Sie ein E-Mail-Konto bei einem freien E-Mail-Anbieter wie Web.de, T-Online.de, Freenet.de, GMX.de etc. oder ein E-Mail-Konto bei der eigenen Internetseite haben, müssen Sie die Zugangsdaten zum E-Mail-Server in Win-CASA eingeben, damit E-Mails direkt aus Win-CASA versendet werden können.

Feld Server-Adresse zum E-Mail versenden

Die Server-Adresse fragen Sie entweder bei Ihrem E-Mail-Anbieter direkt nach oder suchen diese Informationen in einer Internet-Suchmaschine. Wenn Sie z.B. Kunde bei Web.de sind heißt der Postausgangsserver *smtp.web.de*. Einfach in Google nach „web.de Postausgangsserver“ suchen und schon finden Sie das gewünschte Ergebnis. Wenn Sie eine eigene Homepage besitzen, fragen Sie den Systemadministrator nach Ihren E-Mail-Konto Zugangsdaten.

Port (Standard 25)

Hier geben Sie eine Nummer ein. Der Standard-Port zum E-Mail versenden ist 25.

Anmeldung an den Server

In den Anfangszeiten des Internets konnten E-Mails ohne Anmeldung an den E-Mail-Server versendet werden. Mittlerweile sollte jedes Postfach so konfiguriert sein, dass eine Anmeldung erforderlich ist. Zur Anmeldung ist die Eingabe eines Benutzernamens und Kennworts erforderlich. Geben Sie diese Daten ein, wenn Sie „Mit Anmeldung“ gewählt haben. Benutzername und Kennwort erfahren Sie bei Ihrem Systemadministrator oder bei Ihrem Internet-Provider.

Test E-Mail versenden

Klicken Sie diesen Schalter, nachdem Sie alle erforderlichen Zugangsdaten eingegeben haben. Eine Test-E-Mail wird an Ihr Postfach wird gesendet. Sollten die Zugangsdaten falsch sein, erhalten Sie eine Fehlermeldung. Korrigieren Sie die Zugangsdaten.

2. Microsoft Outlook verwenden

Ist auf Ihrem PC Outlook installiert und ein E-Mail-Konto konfiguriert, können E-Mails aus Win-CASA über Outlook versendet werden.

Klickfeld „Microsoft Outlook starten, nachdem E-Mails mit Win-CASA erzeugt wurden“

Wenn angeklickt, startet Outlook automatisch und zeigt die erzeugten E-Mails im Postausgangsfach an.

Wichtiger Hinweis!

Aus Sicherheitsgründen darf kein fremdes Programm E-Mails automatisch über Outlook versenden. Die von Win-CASA erzeugten E-Mails werden an das Postausgangsfach von Outlook übergeben. Deshalb müssen Sie in Outlook den „Senden/Empfangen“ Schalter klicken, um die aus Win-CASA erzeugten E-Mails endgültig zu versenden.